

Инструкция по настройке модуля ТСПиОТ ЕСМ от ЕСП

1. На клиенте установить модуль ЕСМ и новый драйвер ККМ, для этого запускаем скрипты:
 - client/esm/esm-atol-install.sh - Устанавливает модуль ЕСМ и драйвер ККМ АТОЛ;
 - client/esm/esm-poscenter-install.sh - Устанавливает модуль ЕСМ и драйвер ККМ Штрих (Poscenter);
2. На сервере, установить модуль ЛМЧЗ и контроллер ЛМ (от ЕСМ), для этого запускаем скрипты:
 - server/esm/regime-install.sh - Устанавливает ЛМЧЗ; В конце установки выдает отчет об установке, из которого копируем логин и пароль;
 - server/esm/esm-lm-install.sh - Устанавливает контроллер ЛМ (от ЕСМ)
3. В АСУ добавить устройство ККМ, включить параметр: Держать соединение (KeepConnection); Добавить устройств Сканер ШК. Перезапустить службу устройств. Убедиться, что ККМ работает, открыта смена на ККМ;
4. На клиента провести регистрацию ТСПиОТ через модуль ЕСМ;
 - Нажать Настроить адрес, ввести IP адрес ПК сервера, порт 50063, логин и пароль из пункта 2.
 - Нажать кнопку Настройка, ввести Адрес ГИСМТ: <https://ts-reg.crpt.ru:19100>
 - Убедиться, что в секции Информация о кассе, появились значение параметров ККМ; Нажать кнопку Обновить информацию.
 - Нажать кнопку Регистрация; Убедиться, что во всех разделах: ЕСМ, Информация о кассе, ЛМ ЧЗ, Кассовое ПО, ГИС МТ;
5. В настройках конфигурации установить значение параметра Shopping\CheckerType = 1 (0 - Разрешительный режим, 1 - ТСПиОТ);
6. Привязать устройство ККМ к организации, таблица ORGANIZATIONECR, в поле TSPIOTHOST - указывается локальный адрес службы ЕСМ (значение по-умолчанию: <https://127.0.0.1:51401>);
7. Настройка завершена, можно провести проверку маркировки и выполнить заказ со считыванием маркировки товара.